## Réglage des paramètres régionaux pour Windows 10 (et 8)

Depuis Windows 8, Microsoft semble penser que la Suisse est intégrée à la France. En effet lors de l'installation de Windows 8 ou 10 les paramètres régionaux pour la Suisse sont mal réglés. Même en spécifiant lors de l'installation que nous sommes en Suisse, nous héritons des réglages Français. Ce qui pose des problèmes à GESPHY et à d'autres programmes, par exemple Excel.

- **Date réglage Français** La date courte est réglée au format : **10/12/15** donc avec les « / » comme séparateurs. Ce qui vous empêchera de saisir correctement les dates de séances dans Gesphy puisqu'il attend un format Suisse : jj.mm.aa donc avec le **point** comme séparateur.
- Nombre réglage Français La saisie des nombres est réglée au format : 230,95 donc avec la virgule comme séparateur décimal. Ce qui vous empêchera de saisir correctement les nombres dans Gesphy puisqu'il attend un format Suisse : 230.95 donc avec le point comme séparateur.

Il faut donc modifier les réglages de ces paramètres régionaux dans Windows. Voici comment procéder :

Pour Windows 10 Accédez à Paramètres en cliquant sur le bouton Démarrer **#**, puis en sélectionnant **Paramètres** 



Dans la recherche en haut à droite tapez « nombre » puis ENTER.



La fenêtre des options régionales s'ouvre en arrière-plan, sélectionnez-la en cliquant dessus. Si vous ne la voyez pas c'est qu'elle est complètement cachée derrière la fenêtre « Paramètres », fermez cette fenêtre paramètres.

Régio	on		>		
Formats	Localisation	Administration			
<u>F</u> orma	t:				
França	Français (Suisse)				
D-///					
- Form	ats de date e	iques t d'heure			
Date courte :		ii.MM.aa			
Date	longue :	i MMM aa			
Heur	e courte :	HH:mm			
Heur		HHimmiss			
Prem	nier jour de la	lundi			
<u>s</u> ema	aine :				
Exem	nples				
Date	courte :	15.12.15			
Date	longue :	15 déc. 15			
Heur	e courte :	09:14			
Heur	e longue :	09:14:15			
		Paramètres supplémentaires			
		OK Annuler App	liquer		

Réglez vos paramètres de dates comme dans l'écran ci-dessus. C'est surtout la **Date courte** qui est importante !

Ensuite cliquez sur **Paramètres supplémentaires...** qui vous donne accès au réglage pour les nombres.

## Windows 10 – Paramètres régionaux

Personnaliser le format				
Nombres Symbole monétaire Heure Date				
Exemples Positif : 123'456'789.00 Négatif : -123'456'789.00				
Symbole décimal :	· · · ·			
Nombre de décimales :	2 ~			
Symbole de groupement des chiffres :	· ~			
Groupement des chiffres :	123'456'789 ~			
Symbole du signe négatif :	- ~			
Format de nombre négatif :	-1.1 ~			
Afficher les zéros en en-tête :	0.7 ~			
Séparateur de listes :	; ~			
Système d'unités de mesure :	Métrique 🗸			
Chiffres standard :	0123456789 ~			
Utiliser les chiffres natifs :	Jamais 🗸 🗸			
Cliquez sur Réinitialiser pour restaurer les paramètres par défaut pour les nombres, les symboles monétaires, les heures et les dates.				
OK Annuler Appliquer				

Ici c'est le **Symbole décimal** qu'il faut régler, mettre un **POINT** à la place de la VIRGULE, attention la différence visuelle est ténue.

Finalement cliquez sur **Appliquer**, et vous pourrez travailler normalement avec GESPHY.